


# L'APPLICATION LOGISMA VP




# L'APPLICATION LOGISMA VP

**Avant utilisation vérifier  
que votre débitmètre soit  
bien appairé.**

**Faire une recherche  
Bluetooth avec votre  
smartphone ou tablette.**

**Voir documentation de  
votre appareil.**




# L'APPLICATION LOGISMA VP



Pour une première utilisation appuyer sur le bouton de préférence. Ce bouton apparaît dans toutes les fenêtres si vous avez besoin d'aide.



# L'APPLICATION LOGISMA VP



Réglages de base




# L'APPLICATION LOGISMA VP

Renseigner le Nom de votre société, votre mail, votre N° de téléphone...

Permet de vous transférer à vous-même les données.

Nous permet d'avoir vos coordonnées pour vous contacter en cas d'assistance.




Permet de régler le mot de passe avec des degrés différents d'accès en fonction des utilisateurs.  
**NOUS CONSULTER**



# L'APPLICATION LOGISMA VP


Bouton pour avoir la liste  
des débitmètres déjà  
appairés



Le ou les débitmètres  
appairés doivent  
apparaître ici




# L'APPLICATION LOGISMA VP



Bouton pour récupérer  
des graphiques de  
données CSV déjà  
récupérées.



# L'APPLICATION LOGISMA VP



Choisir le fichier pour  
voir le graphique.

Rester appuyé pour le  
partager (sms, mail ....)  
selon les applications de  
votre appareil.






# L'APPLICATION LOGISMA VP

Visualisez d'un coup  
d'œil vos données.  
2 doigts pour zoomer et  
choisir le pas de temps.



# L'APPLICATION LOGISMA VP

Bouton pour avoir la liste  
des débitmètres déjà  
appairés




Choisir le débitmètre sur  
lequel vous voulez vous  
connecter



# L'APPLICATION LOGISMA VP

Si vous voulez voir les données du débitmètre appuyer sur « OK »



# L'APPLICATION LOGISMA VP



Pour revenir à l'écran  
d'accueil



# L'APPLICATION LOGISMA VP



# L'APPLICATION LOGISMA VP



Configuration et  
assistance



# L'APPLICATION LOGISMA VP

## Configuration utilisateur

- Nom Bluetooth
- Tempo capteur
- Mode de mesure
- Reset du totalisateur
- Changer le MP par défaut
- ...




Réservé à ISMA

Nous vous assistons  
n'hésitez pas




# L'APPLICATION LOGISMA VP



Pour avoir un  
récapitulatif des réglages  
du débitmètre



# L'APPLICATION LOGISMA VP



Retour à l'accueil

Historique des messages  
d'erreur du débitmètre

Historiques des 10  
derniers cumuls (avec  
possibilité de partage)


Etat du débitmètre:

- Nom de l'appareil
- Nom du site
- Type de mesure & formule
- Infos capteur
- ...



# L'APPLICATION LOGISMA VP


Récupération des  
enregistrements



# L'APPLICATION LOGISMA VP

## Possibilité de filtrer :


- Table actuelle
- Table utilisée
- Table déjà téléchargée
- Date de début
- Tri par date croissante
- ...




Choisir l'enregistrement voulu

# L'APPLICATION LOGISMA VP



Téléchargement  
Bluetooth



Choisir l'application  
en fonction de celle  
installée sur votre  
appareil



Demande  
de  
partage



Exemple avec Gmail



# L'APPLICATION LOGISMA VP



Réglages du site  
(50 sites possibles)

# L'APPLICATION LOGISMA VP

Pour charger un autre site (conservera ses propres paramètres)


Appuyer sur les boutons pour changer les paramètres (il suffit de lire)

Pour choisir le mode de calcul




# L'APPLICATION LOGISMA VP

Chaque choix ouvre une  
fenêtre correspondante



# L'APPLICATION LOGISMA VP

Pour importer des formules existantes ou créées par l'utilisateur via LOGTOOLS (gratuit)






# L'APPLICATION LOGISMA VP



Calibration du capteur  
(possible aussi sur l'écran  
de lecture en temps réel)

# L'APPLICATION LOGISMA VP

Appuyer sur la mesure de  
signal




Corriger en fonction de la  
mesure réelle



# L'APPLICATION LOGISMA VP

Lissage pour capteur  
ultrason




Calibration en plusieurs  
points


# L'APPLICATION LOGISMA VP

Sauvegarde des calibrations

Enregistrement des changements dans le débitmètre




# L'APPLICATION LOGISMA VP



Affichage en temps réel

# L'APPLICATION LOGISMA VP



Différentes informations  
en temps réel.

Appuyer sur les boutons  
pour plus d'informations


# L'APPLICATION LOGISMA VP

Mode affichage avancé



# L'APPLICATION LOGISMA VP

Retour accueil



Permet de calibrer en temps réel





# Appareils compatibles



# Appareils compatibles

